



## Configuration de l'application Android (7.0 – Nougat)

Ce guide vous permettra de configurer une adresse mail **Alsatis** sur le l'application de messagerie **Android**.


1) Lancez l'application « **Gmail** ».




2) Sélectionnez « **IGNORER** ».




3) Dans la fenêtre suivante, sélectionnez « **Ajouter une adresse e-mail** ».




4) Sélectionnez « **Personnel (IMAP/POP)** » et appuyez sur « **SUIVANTE** ».




5) Ajoutez votre adresse e-mail Alsatis et sélectionnez « **CONFIG. MANUELLE** ».



6) Sélectionnez « **Personnel (POP3)** ».



7) Entrez le mot de passe de votre adresse e-mail **Alsatis**.



8) Modifier le Serveur en indiquant « **pop.alsatis.com** » et appuyez sur « **SUIVANTE** ».

Paramètres du serveur entrant

Nom d'utilisateur  
alsatis@alsatis.net

Mot de passe  
.....

Serveur  
pop.alsatis.com

Supprimer les e-mails du serveur  
Si messages suppr. de boîte de récep.

SUIVANTE

9) Indiquez le Port « **995** » et choisissez le type de sécurité « **SSL/TLS (accepter tous les certificats)** » et appuyez sur « **SUIVANTE** ».

Paramètres du serveur entrant

Nom d'utilisateur  
alsatis@alsatis.net

Mot de passe  
.....

Serveur  
pop.alsatis.com

Port  
995

Type de sécurité  
SSL/TLS (accepter tous les certificats)  
Sécurité de la messagerie non garantie

Supprimer les e-mails du serveur  
Si messages suppr. de boîte de récep.

SUIVANTE

10) Modifier le Serveur en indiquant « **smtp.alsatis.com** » et appuyez sur « **SUIVANTE** ».

Paramètres du serveur sortant

Exiger une connexion

Nom d'utilisateur  
alsatis@alsatis.net

Mot de passe  
.....

Serveur SMTP  
smtp.alsatis.com

SUIVANTE

11) Indiquez le Port « **465** » et choisissez le type de sécurité « **SSL/TLS (accepter tous les certificats)** » et appuyez sur « **SUIVANTE** ».

Paramètres du serveur sortant

Exiger une connexion

Nom d'utilisateur  
alsatis@alsatis.net

Mot de passe  
.....



Serveur SMTP  
smtp.alsatis.com

Port  
465

Type de sécurité  
SSL/TLS (accepter tous les certificats)  
Sécurité de la messagerie non garantie

SUIVANTE

12) Sélectionnez les options de votre compte en fonction de vos besoins.



11) La configuration de votre messagerie est terminée !

## Rappel des paramètres serveurs POP et SMTP

### Identification :

- Adresse Email : votre adresse Email Alsatis
- Mot de passe : le mot de passe lié à cette adresse Email

### Configuration serveur entrant POP :

- Protocole serveur : POP3
- Nom d'hôte du serveur : pop.alsatis.com
- Port du serveur : 995
- Sécurité SSL : SSL/TLS
- Authentification : Mot de passe normal

### Configuration serveur sortant SMTP :

- Protocole serveur : SMTP
- Nom d'hôte du serveur : smtp.alsatis.com
- Port du serveur : 465
- Sécurité SSL : SSL/TLS
- Authentification : Mot de passe normal

--

Pour tout renseignement supplémentaire, nous vous invitons à contacter notre support technique par téléphone au **09 70 247 247** ou par le formulaire de contact présent dans votre espace client.

Horaires : Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

*Numéro non surtaxé, coût d'une communication locale depuis un poste fixe en France métropolitaine.*