


Configuration du logiciel de messagerie Courrier (Windows 10)


Ce guide vous permettra de configurer une adresse Email **Alsatis** sur le logiciel de messagerie **Courrier** présent sur le système d'exploitation Windows 10.

Ce logiciel peut être téléchargé à partir du Microsoft Store mais est installé par défaut sur la majorité des ordinateurs.

1) Démarrez le logiciel, si vous l'avez déjà lancé ou configuré auparavant, sélectionnez « **Comptes** », puis « **Ajouter un compte** », sinon il vous sera directement demandé d'ajouter un compte. Dans la liste de choix, sélectionnez « **Configuration avancée** ».



2) Par la suite, dans la liste de choix suivante, sélectionnez « **Courrier Internet** ».



3) Saisissez les informations relatives à votre compte (voir ci-dessous) et cliquez sur « **Se connecter** ».

Ajouter un compte

Compte de courrier Internet

Adresse de courrier
exemple@alsatis.net

Nom d'utilisateur
exemple@alsatis.net
Exemples : alainc, alainc@contoso.com, domaine\alainc

Mot de passe
••••••••

Nom du compte
Exemple

Envoyer vos messages en utilisant ce nom
Exemple d'adresse

Serveur de courrier entrant
pop.alsatis.com

Type de compte
POP3

Serveur de courrier sortant (SMTP)
smtp.alsatis.com

Le serveur sortant requiert l'authentification

Utiliser le même nom d'utilisateur et mot de passe pour l'envoi de courrier

Exiger le protocole SSL pour le courrier entrant

Exiger le protocole SSL pour le courrier sortant

Annuler Se connecter

Adresse de courrier : **votre adresse Email Alsatis**

Nom d'utilisateur : **votre adresse Email Alsatis**

Mot de passe : **le mot de passe de votre adresse Email Alsatis**

Nom du compte : **le nom que vous souhaitez donner à votre compte** (ex : compte principal)

Envoyer vos messages en utilisant ce nom : **le nom qui sera affiché sur vos Emails** (ex : Martin Pierre)

Serveur de courrier entrant : **pop.alsatis.com**

Type de compte : **POP3**

Serveur de courrier sortant (SMTP) : **smtp.alsatis.com**

Les quatre cases doivent rester cochées.

4) Après quelques instants, un message confirmera la création du compte.

Ajouter un compte

Et voilà !
Votre compte a été configuré.

exemple@alsatis.net

OK

Rappel des paramètres serveurs POP et SMTP

Identification :

- Adresse Email : votre adresse Email Alsatis
- Mot de passe : le mot de passe lié à cette adresse Email

Configuration serveur entrant POP :

- Protocole serveur : POP3
- Nom d'hôte du serveur : pop.alsatis.com
- Port du serveur : 995
- Sécurité SSL : SSL/TLS
- Authentification : Mot de passe normal

Configuration serveur sortant SMTP :

- Protocole serveur : SMTP
- Nom d'hôte du serveur : smtp.alsatis.com
- Port du serveur : 465
- Sécurité SSL : SSL/TLS
- Authentification : Mot de passe normal

--

Pour tout renseignement supplémentaire, nous vous invitons à contacter notre support technique par téléphone au **09 70 247 247** ou par le formulaire de contact présent dans votre espace client.

Horaires : Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Numéro non surtaxé, coût d'une communication locale depuis un poste fixe en France métropolitaine.