



Configuration du logiciel de messagerie Microsoft Outlook 2016

Ce guide vous permettra de configurer une adresse mail **Alsatis** sur le logiciel de messagerie **Microsoft Outlook 2016**.

1) Démarrez le logiciel, sélectionnez « **Fichier** » puis, « **Ajouter un compte** » afin de lancer la configuration de votre compte.



2) Dans la fenêtre suivante, cochez l'option « **Configuration manuelle ou types de serveurs supplémentaires** » et cliquez sur « **Suivant >** ».



3) Cochez ensuite « **POP ou IMAP** » et cliquez sur « **Suivant >** ».

Ajouter un compte

Choisissez votre type de compte

Office 365
Configuration automatique pour les comptes Office 365

Adresse de messagerie :
Exemple : elizabeth@contoso.com

POP ou IMAP
Configuration avancée pour les comptes de messagerie POP ou IMAP

Exchange ActiveSync
Configuration avancée pour les services qui utilisent Exchange ActiveSync

< Précédent **Suivant >** Annuler Aide

4) Saisissez les informations relatives à votre compte présentes à la fin de ce guide et cliquez sur « **Paramètres supplémentaires...** ».

Ajouter un compte

Paramètres de compte POP et IMAP
Entrez les paramètres du serveur de messagerie pour votre compte.

Informations sur l'utilisateur

Votre nom :

Adresse de messagerie :

Informations sur le serveur

Type de compte :

Serveur de messagerie entrant :

Serveur de messagerie sortant (SMTP) :

Informations de connexion

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

Mémoriser le mot de passe

Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA) lors de la connexion

Tester les paramètres du compte

Nous vous conseillons de tester votre compte pour vérifier que les entrées sont correctes.

Tester automatiquement les paramètres du compte lorsque le bouton Suivant est utilisé

Remettre les nouveaux messages à :

Nouveau fichier de données Outlook

Fichier de données Outlook existant

< Précédent **Suivant >** Annuler Aide

5) Dans la fenêtre qui s'ouvre, dirigez-vous dans l'onglet « **Serveur sortant** » et cochez « **Mon serveur sortant (SMTP) requiert une authentification** », laissez le choix « **Utiliser les mêmes paramètres que mon serveur de messagerie entrant** ».

The screenshot shows the 'Paramètres de messagerie Internet' dialog box with the 'Serveur sortant' tab selected. The 'Mon serveur sortant (SMTP) requiert une authentification' checkbox is checked. Underneath, the radio button 'Utiliser les mêmes paramètres que mon serveur de messagerie entrant' is selected. There are input fields for 'Nom d'utilisateur' and 'Mot de passe', with a 'Mémoriser le mot de passe' checkbox checked. Other options include 'Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA)' (unchecked) and 'Se connecter au serveur de messagerie entrant avant d'envoyer le courrier' (unchecked). 'OK' and 'Annuler' buttons are at the bottom.

6) Allez ensuite dans l'onglet « **Options avancées** » et saisissez les informations relatives aux serveurs entrants et sortants présentes à la fin de ce guide. Vous pourrez aussi paramétrer les règles de suppressions des mails du serveur de messagerie (optionnel). Enfin, cliquez sur « **OK** ».

The screenshot shows the 'Paramètres de messagerie Internet' dialog box with the 'Options avancées' tab selected. Under 'Numéros des ports du serveur', 'Serveur entrant (POP3)' is 995 (Par défaut) and 'Serveur sortant (SMTP)' is 465. The checkbox 'Ce serveur nécessite une connexion chiffrée (SSL)' is checked, and 'Utiliser le type de connexion chiffrée suivant' is set to 'SSL'. Under 'Délais du serveur', a slider is positioned between 'Court' and 'Long 1 minute'. Under 'Remise', the checkbox 'Laisser un exemplaire des messages sur le serveur' is checked, and 'Supprimer du serveur après' is set to 14 jours. 'OK' and 'Annuler' buttons are at the bottom.

7) Une vérification des paramètres s'effectue, cliquez sur « **Fermer** », pour finaliser la configuration de votre adresse mail.

Tester les paramètres du compte

Félicitations ! Tous les tests se sont déroulés avec succès. Cliquez sur Fermer pour continuer.

Arrêter

Fermer

Tâches Erreurs

Tâches	État
✓ Connexion au serveur de messagerie entr...	Terminée
✓ Envoyer un message électronique de test	Terminée

Rappel des paramètres serveurs POP et SMTP

Identification :

- Adresse Email : votre adresse Email Alsatis
- Mot de passe : le mot de passe lié à cette adresse Email

Configuration serveur entrant POP :

- Protocole serveur : POP3
- Nom d'hôte du serveur : pop.alsatis.com
- Port du serveur : 995
- Sécurité SSL : SSL/TLS
- Authentification : Mot de passe normal

Configuration serveur sortant SMTP :

- Protocole serveur : SMTP
- Nom d'hôte du serveur : smtp.alsatis.com
- Port du serveur : 465
- Sécurité SSL : SSL/TLS
- Authentification : Mot de passe normal

--

Pour tout renseignement supplémentaire, nous vous invitons à contacter notre support technique par téléphone au **09 70 247 247** ou par le formulaire de contact présent dans votre espace client.

Horaires : Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Numéro non surtaxé, coût d'une communication locale depuis un poste fixe en France métropolitaine.