


Configuration du logiciel de messagerie Mozilla Thunderbird


Ce guide vous permettra de configurer une adresse mail **Alsatis** sur le logiciel de messagerie **Mozilla Thunderbird**.

Si vous ne possédez pas le logiciel, rendez-vous sur le site : <https://www.mozilla.org/fr/thunderbird/> ou cliquez [ici](#) pour le télécharger.

1) Démarrez le logiciel et cliquez sur « **Courrier électronique** » afin de lancer la configuration de votre compte.



2) Dans la fenêtre suivante, choisissez l'option « **Passer cette étape et utiliser mon adresse existante** ».



3) Saisissez les informations relatives à votre compte (adresse mail et mot de passe) et cliquez sur « **Continuer** ».

Création d'un compte courrier

Votre nom complet : Votre nom, tel qu'il s'affichera

Adresse électronique :

Mot de passe :

Retenir le mot de passe

4) Le logiciel tente alors de déterminer vos réglages de compte en se basant sur le domaine de votre adresse mail. Cliquez alors sur « **Configuration manuelle** ».

Création d'un compte courrier

Votre nom complet : Votre nom, tel qu'il s'affichera

Adresse électronique :

Mot de passe :

Retenir le mot de passe

Recherche de la configuration : Essai de noms de serveur courants ○

5) Modifiez les noms des serveurs, les ports, et le type de protocole de sécurité des serveurs entrants et sortants.

Création d'un compte courrier

Votre nom complet : Votre nom, tel qu'il s'affichera

Adresse électronique :

Mot de passe :

Retenir le mot de passe

	Nom d'hôte du serveur	Port	SSL	Authentification
Serveur entrant : POP3	<input type="text" value="pop.alsatis.com"/>	<input type="text" value="995"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Mot de passe normal"/>
Serveur sortant : SMTP	<input type="text" value="smtp.alsatis.com"/>	<input type="text" value="465"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Mot de passe normal"/>

Identifiant : Serveur entrant : Serveur sortant :

6) Cliquez sur « **Terminé** » pour finaliser la configuration de votre messagerie.

Rappel des paramètres serveurs POP et SMTP

Identification :

- Adresse Email : votre adresse Email Alsatis
- Mot de passe : le mot de passe lié à cette adresse Email

Configuration serveur entrant POP :

- Protocole serveur : POP3
- Nom d'hôte du serveur : pop.alsatis.com
- Port du serveur : 995
- Sécurité SSL : SSL/TLS
- Authentification : Mot de passe normal

Configuration serveur sortant SMTP :

- Protocole serveur : SMTP
- Nom d'hôte du serveur : smtp.alsatis.com
- Port du serveur : 465
- Sécurité SSL : SSL/TLS
- Authentification : Mot de passe normal

--

Pour tout renseignement supplémentaire, nous vous invitons à contacter notre support technique par téléphone au **09 70 247 247** ou par le formulaire de contact présent dans votre espace client.

Horaires : Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Numéro non surtaxé, coût d'une communication locale depuis un poste fixe en France métropolitaine.